


Systemübersicht smart time PLUS / PRO



Systemübersicht smart time PLUS / PRO

Smart time PLUS kann auf einem Server und auf so vielen PC-Arbeitsplätzen installiert werden, wie Arbeitsplatzlizenzen erworben wurden. Für die Installation des Kommunikations-Dienstes auf einem PC bzw. Server wird keine zusätzliche Arbeitsplatzlizenz benötigt.

Systemvoraussetzungen

- Betriebssystem: Arbeitsplatz ab Windows 7, Server ab Windows 2008
- Prozessor: Pentium IV und höher
- Arbeitsspeicher: ab 1024 Mbyte
- Festplattenkapazität: ab 200 MByte freier Speicher
- CD-ROM-Laufwerk: beliebig
- Monitor: 19" Monitor oder größer
- Auflösung: ab 1024 x 768 (empfohlen 1280 x 1024)
- Netzwerk: Freie IP-Adresse(n) für Zeiterfassungsterminal(s)
- freie Ports: 4370, 3306, 80, 81 (alle Ports sind änderbar)
- Internetverbindung für Lizenzierung

Voraussetzungen zur Hard- und Softwareinstallation

- Freie IP-Adresse(n) für das/die Zeiterfassungsterminal(s)
- Administrator-Berechtigungen zur Installation von Programmen und Diensten.

Lizenzierung

Die freie Nutzung der Zeiterfassungssoftware setzt den Erwerb einer gültigen Lizenz voraus. Mit dieser Lizenz werden gleichzeitig mit der Freischaltung der Software die Anzahl der Arbeitsplätze und die maximale Anzahl der Mitarbeiter definiert sowie erworbene Zusatzoptionen freigeschaltet.

Voraussetzung ist eine aktive Internetverbindung. Da die freigeschaltete Lizenz in regelmäßigen Abständen über das Internet überprüft wird, muss auch bei laufendem Programm eine aktive Internetverbindung bestehen.

Vollversion: Die Zeiterfassungssoftware steht in vollem Funktionsumfang zur Verfügung. Eine Lizenz wird verbraucht.

Kommunikationsserver: Die Zeiterfassungssoftware ist nur für die Kommunikation zwischen Arbeitsplatz-PC und Server vorgesehen. Es wird keine Lizenz verbraucht.